



FreeBSD

Serwery dedykowane znajdujące się w naszej ofercie można zamowić z systemem operacyjnym FreeBSD w dwóch różnych wersjach: FreeBSD 8.1 oraz FreeBSD 8.2. Dla tego systemu operacyjnego nie oferujemy żadnego panelu administracyjnego wliczonego w cenę abonamentu miesięcznego za serwer dedykowany. Oferujemy jedynie, za dodatkową opłatą, instalację panelu DirectAdmin w polskiej wersji językowej dostępnej dla wszystkich serwerów dedykowanych i większości systemów operacyjnych dostępnych

w naszej ofercie.

Zamawiając "czysty" system operacyjny, to jest system w wersji minimalnej bez panelu administracyjnego, konieczne jest zainstalowanie wszystkich usług we własnym zakresie. W takim systemie dostępne są jedynie podstawowe narzędzia, a usługi typu serwer FTP czy serwer www Klient musi instalować samodzielnie.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przygotowaliśmy krótką instrukcję uruchomienia serwera FTP na serwerze dedykowanym z zainstalowanym systemem FreeBSD. Uruchomienie tej usługi przyspieszy kolejne czynności takie jak instalacja Apache czy MySQL na serwerze, szczególnie wygodne dla osób, które nie posiadają szerszej wiedzy z zakresu obsługi systemu z poziomu wiersza poleceń.

Zapraszamy więc do zapoznania się z poniższym opisem uruchomienia serwera FTP (ftpd), który jest standardowo instalowany wraz z systemem FreeBSD.

- ✚ Pierwszym krokiem będzie (po zalogowaniu się na serwer poprzez SSH) uruchomienie usługi **inetd** poprzez edycję pliku `/etc/rc.conf`:

```
ee /etc/rc.conf
```

Na końcu pliku należy dopisać następującą linię:

```
inetd_enable="YES"
```

- ✚ Aby zapisać zmiany i zamknąć edytor należy wciśnąć ESC na klawiaturze oraz dwa razy ENTER.

- ✚ Kolejnym krokiem będzie włączenie usługi FTP poprzez edycję pliku `/etc/inetd.conf`:

```
ee /etc/inetd.conf
```

Należy odszukać linię:

```
#ftp stream tcp nowait root /usr/libexec/ftpd ftpd -l
```

i usunąć z jej początku znak #. Następnie należy zapisać i zamknąć edytor.

- ✚ Po dokonaniu edycji powyższych plików należy zrestartować **inetd** komendą:

```
/etc/rc.d/inetd restart
```

- ✚ Od teraz możesz logować się na FTP na swoim serwerze.